

Postup při instalaci programu

Instalaci spouštíme z první instalační diskety příkazem:

```
INSTALL <Enter>
```

Můžeme také nakopírovat obsah instalačních disket do pracovního adresáře na pevný disk, resp. rozbalit instalační soubor stažený z internetu do pracovního adresáře na pevný disk, a pak spustit instalaci z tohoto adresáře příkazem:

```
INSTALL <Enter>
```

Po instalaci z pevného disku obsah pracovního adresáře zrušíme.

Při instalaci z CD spustíme program INSTALL.EXE z adresáře, v němž je umístěn soubor, který právě čtete.

Instalační program vyžaduje zadat cílový disk a následně i hlavní adresář, do něhož instalace proběhne (standardně C:\MAJETEK). Hlavní adresář programu musí být podadresářem kořenového adresáře, např. C:\MAJETEK, D:\MAJ_DEMO ap. Nastavení hlavního adresáře ukončíme kombinací <Ctrl_Enter> nebo klávesou <F2> a zahájíme tak vlastní instalaci.

Po ukončení instalace spustíme program evidence majetku příkazem

```
MAJETEK.EXE <Enter>,
```

který zadáme do zástupce pro spouštění programu v systému Windows po nastavení adresáře pro spouštění na adresář \EM, jenž je podadresářem hlavního adresáře programu, tedy např. C:\MAJETEK\EM, D:\MAJ_DEMO\EM ap.

Program při spuštění prověří správnost instalace (existenci potřebných souborů a adresářů) a pokud je vše v pořádku, provede kontrolu vazeb číselníků.

Pokud nejsou kontroly bez chyb, program neumožní přístup do většiny nabídek. Je nutno číselníky opravit a spustit akci Nastavení - Číselníky - Kontrola vazeb. Je-li kontrola bez chyb, pak se nabídky programu zpřístupní. Kontroly číselníků prováděné programem automaticky po startu lze vypnout nastavením nepovinného přepínače 631.

Při prvním spuštění evidence majetku nastavíme všechny přepínače a další údaje v konfiguraci programu podle vlastních požadavků, neboť s jejich nastavením se v programu pracuje a mohou značně ovlivnit chod programu.

Pokud ke spuštění programu nedojde, zopakujte instalaci do jiného adresáře, případně konzultujte problém telefonicky s dodavatelem programu.

(c) Skála Soft
RNDr. Vladimír Skála